


behandelprotocol voor tweedegraads brandwonden en schaafwonden

Indicatie:	Verbandwisselingsadvies:	Wondaspect bij AQUACEL®	Advies
Tweedegraads brandwonden en schaafwonden.	DAG 0/2 Zie "aanbrengen AQUACEL® verband".	Bij twijfel over contaminatie op DAG 0	Overweeg Flammazine of ander antibacterieel verband en op DAG 1 de behandeling met AQUACEL® volgens protocol vervolgen.
Verwijs-criteria: in overleg met trauma- of plastisch chirurg	DAG 2/5 Contrôle op verkleving. Bij het niet geheel bedekken van de brandwond of schaafwond door verschuiving of krimpen van AQUACEL®, extra AQUACEL® verband bijleggen (zie casuïstiek). Alléén bij totale verzadiging van AQUACEL®, losliggend AQUACEL® verband verwisselen.	AQUACEL® ligt nog geheel los op DAG 2	AQUACEL® verband vervangen door nieuwe AQUACEL® verband.
Functionele gebieden: handen, voeten, genitaliën, gelaat en inhalatietrauma. TVLO > 10% bij volwassenen TVLO > 5% bij kinderen Bij verdenking op diep tweedegraads binnen 3 dagen consult trauma- of plastisch chirurg.		AQUACEL® is niet verkleefd op DAG 4	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle op infectie, indien ja: behandeling in overleg met arts. • Lokatie van de brandwond of schaafwond is onderhevig aan te veel beweging, overweeg immobilisatie. • De brandwond is mogelijk derdegraads, behandeling starten volgens het "derdegraads" behandelprotocol in overleg met arts.
Contra-indicatie:	DAG 5/12 Indien noodzakelijk patiënt 1-2 maal op controle.	Op DAG 10/14 is de brandwond (of delen daarvan) nog niet genezen.	De brandwond of de restdefecten zijn mogelijk derdegraads, behandeling starten volgens het "derdegraads" behandelprotocol in overleg met arts.
<ul style="list-style-type: none"> • Geïnficeerde brandwonden. • Oude (> 8 uur) onbehandelde brandwonden i.v.m. dan al aanwezige contaminatie. • Eerste- en derdegraads brandwonden - Eerstegraads: koelen en vet houden - Derdegraads: zie protocol in DKS. 	DAG 12/14 AQUACEL® korst insmeren met vaseline/paraffine ter versoepeling van de korst. De AQUACEL® korst laat dan vanzelf los. Hierna de genezen huid insmeren met Alhydran® of vette crème.	Pus	I.o.m. arts wondkweek afnemen. AQUACEL® verband verwijderen en behandeling in overleg met arts.
Aanbrengen AQUACEL® verband:			Consulteer zonodig de wondconsulent bij verband controle.
Onmiddellijk koelen gedurende 15-20 minuten. Restanten kapot blaardak verwijderen. <ul style="list-style-type: none"> • AQUACEL® verband hoeft niet geknipt te worden, ruim overlappen (4 à 5 cm.) over de wondranden én over de naastliggende AQUACEL® verbanden i.v.m. krimpen van het verband. • AQUACEL® verband direct op de wond aanbrengen. • AQUACEL® verband afdekken met non-woven gaas en fixeren met elastische windsel en/of netverband. • Toereikende, voldoende pijnbestrijding. 	Bij verkleving blijft AQUACEL® verband in situ totdat het loslaat. Versoepeling van de korst bewerkstelligen door de AQUACEL® korst vanaf DAG 12 in te smeren met vaseline/paraffine. AQUACEL® verband dient niet losgeweekt te worden om de voortgang van de epithelialisatie niet te verstoren.	Advies aan de patiënt: <ul style="list-style-type: none"> • Leg uit dat het verband er grauw en bruin uit gaat zien. Dit aspect is normaal! • AQUACEL® verband wordt in de loop van de behandeling een "stevige" korst, dit zou lastig kunnen zijn voor de patiënt. Adviseer de patiënt hier absoluut niet aan te trekken of los te weken! Versoepeling van de korst bewerkstelligen door de korst vanaf DAG 12 in te smeren met Vaseline/Paraffine. • Het verband mag niet nat worden. 	
*TVLO: Totaal Verband LichaamsOppervlak +zie protocol in DKS		Brandwondencentra	Beverwijk: 0251-265 220 / Rotterdam: 010-290 37 18 / Groningen: 050 - 524 55 60

PRODUCTOVERZICHT

AQUACEL®

Omschrijving	formaat	bestel-nr.	steriel verpakt per
 AQUACEL®	5 x 5 cm	177901	10
	10 x 10 cm	177902	10
	15 x 15 cm	177903	5
	10 x 4 cm	403730	10
	20 x 4 cm	403731	10
	30 x 4 cm	403732	10

Protocol voor tweedegraads brandwonden en schaafwonden

versie IV - 04-2010



St. Elisabeth Ziekenhuis



Casuïstiek AQUACEL® steekvlamverbranding

Tweedegraads steekvlamverbranding



DAG 1



DAG 1: na aanbrengen
AQUACEL® verband.



DAG 2: onvoldoende
overlap AQUACEL® verband.



DAG 2: extra AQUACEL®
verband ruim aangebracht.



DAG 5/12: indrogen wond-
exudaat in AQUACEL®
verband duidelijk zichtbaar.



DAG 12/14: AQUACEL® korst in-
smeren met Vaseline/paraffine ter
versoepeling van de korst. Tevens
laat de AQUACEL® korst dan
vanzelf los.



DAG 12/14: Zodra de AQUACEL®
korst is losgekomen, de genezen
huid insmeren met Alhydran® of
vette crème.



Na 2 maanden

Bij twijfel over behandeling vraag altijd advies.

Dit protocol is mede mogelijk gemaakt door:



® AQUACEL is een handelsmerk van ConvaTec Inc.
© 2010 ConvaTec Nederland BV